

## ToteBag pliable



### Capou Création DIY

Tuto couture débutante : coudre un sac de course pliable facile et rapide

<https://www.youtube.com/watch?v=njBwAfpbtQo>

*Les photos sont issues de plusieurs ouvrages, d'où les différents tissus*

## Fournitures

**Tissu conseillé :** Coton (grammage en fonction de la résistance souhaitée tout en évitant les tissus trop épais qui seront trop volumineux une fois plié)

### Dimensions des pièces afin de passer dans la largeur d'un tissu de 145 cm de large

*(Dimensions différentes de celles du tuto)*

1 Rectangle de 84 cm x 42 cm (sac)

1 Rectangle de 58 cm x 20 cm (poche)


2 Rectangles de 58 cm x 10 cm (anses)

1 Bouton pression

Fil assorti (longueur du point tout au long de l'ouvrage 2,6 ou 2,8)

Vieux CD/DVD pour tracer les arrondis (en option)

*Plan de coupe dans la largeur du tissu*



## Anses

Replier façon Biais

Coudre au bord de chaque longueur

La largeur des anses sera de 2,5 cm




## Poche

Plier le coupon endroit contre endroit  
Épingler

Dessiner deux arrondis à l'opposé  
du côté plié



Piquer à 1 cm du bord (on coupera l'arrondi après avoir  
cousu). Laisser une ouverture pour retourner l'ouvrage



Réduire (couper) la couture au niveau des arrondis  
Surfiler



Retourner l'ouvrage  
Repasser



## Sac

Dans la plus petite largeur, de chaque côté, replier de 1 cm, repasser pour marquer le pli.




Replier à nouveau de 2 cm, repasser



Glisser l'anse dans le pli à 12 cm des bords.  
Attention à ne pas faire vriller l'anse

Replier l'anse vers l'extérieur. Piquer



Faire de même sur l'autre bord du coupon

## Couture de la poche

Placer la poche sur l'une des faces du sac

Placer le petit côté droit à 5 cm du haut du sac (le côté arrondi se trouve vers le bas du sac)

Centrer par rapport aux bords extérieurs (12 cm de chaque côté)

Tracer une ligne à 20 cm du bord haut de la poche.

Piquer sur les côtés de la poche en s'arrêtant au trait tracé à 20 cm.

Piquer sur la ligne des 20 cm



## Couture des bords du sac

*Technique de la couture anglaise*

Plier le sac envers contre envers

Coudre les côtés à 5 mm du bord

Surfiler le haut sur 2 cm (optionnel)

Retourner le sac

Coudre les côtés à 1 cm du bord

Poser le bouton pression

(Plier le sac pour repérer l'emplacement du bouton pression)

